

**KĀRTĪBA MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA (turpmāk tekstā MRM)
PIEŅĒMŠANAI, UZGLABĀŠANAI UN IZSNIEGŠANAI
STĀDU PAGaidu UZGLABĀŠANAS VIETĀS (turpmāk tekstā SPUV)**

1. SPUV tiek uzglabāts tāds MRM, kas izaudzēts AS "Latvijas valsts meži" (turpmāk tekstā – LVM) kokaudzētavās. MRM paredzēts izsniegt LVM nolīgtam Uzņēmējam, ar kuru LVM noslēgts līgums par meža stādīšanas un papildināšanas pakalpojumu sniegšanu.
2. MRM jāuzglabā atbilstoši "Meža reproduktīvā materiāla saņemšanas un pagaidu uzglabāšanas kvalitātes prasībām" (1.pielikums).
3. MRM nodošana – pieņemšana SPUV tiek nodrošināta:
 - 3.1. ar iekšējās kustības pavadzīmi no kokaudzētavām;
 - 3.2. ar ierakstu pieņemšanas - nodošanas uzskaites aktā (2.pielikums) LVM nolīgtam Uzņēmējam no SPUV. Šis akts tiek aizpildīts divos eksemplāros no kuriem viens tiek glabāts SPUV, bet otrs pie attiecīgā uzņēmēja, kurš stādus izņem;
 - 3.3. ar ierakstu MRM uzskaites tabulā MS Excel formātā. Šajā tabulā ir jāatzīmē visi saņemtie un izsniegtie stādi vienu reizi dienā, ja ir notikusi stādu kustība.
4. MRM uzskaites tabulu excel formātā LVM pārstāvis nosūta elektroniski uz SPUV norādīto epasta adresi. Aizpildītu tabulu, nemainot tās nosaukumu, SPUV pārstāvis vismaz reizi nedēļā, ja ir fiksēta stādu kustība, nosūta uz epasta adresi: spuv@lvm.lv
5. LVM rakstiski vai elektroniski nosūta sarakstu, kurā norādīti LVM nolīgto uzņēmēju pilnvaroto personu vārdi, uzvārdi un izsniedzamā MRM daudzums attiecīgajam SPUV līdz MRM nodošanai – pieņemšanai.
6. LVM nolīgtam Uzņēmējam ir tiesības pilnvarot savus pārstāvjus saņemt MRM, iesniedzot pilnvaru SPUV un informējot LVM.
7. MRM nodošana – pieņemšana SPUV notiek saskaņā ar LVM nolīgtam Uzņēmējam noteiktiem apjomiem. Izsniedzot MRM, SPUV jāpieprasa MRM saņēmējam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un jāpārlicinās, ka attiecīgā persona ir tiesīga stādus saņemt.
8. Ja SPUV, saņemot MRM no kokaudzētavām, vai LVM nolīgtam Uzņēmējam, saņemot MRM no SPUV, rodas aizdomas par MRM neatbilstību kvalitātes prasībām un/vai norādītajiem apjomiem, nodošanas – pieņemšanas vietā jāveic MRM izvērtējums .
9. Ja pēc veiktā izvērtējuma attiecīgais MRM neatbilst kvalitātes prasībām, vai tā apjoms atšķiras no iekšējās kustības pavadzīmē vai nodošanas - pieņemšanas aktā norādītā apjoma, nekavējoties jāinformē LVM pārstāvis. LVM pārstāvis telefoniski vai pa e-pastu informē LVM struktūrvienības "Sēklas un stādi" kokaudzētavas vadītāju par konstatēto situāciju un, pieaicinot attiecīgās kokaudzētavas vadītāju, sastāda aktu par reproduktīvā materiāla neatbilstību (pielikums Nr. 3).
10. Ja atlaidinātie ietvarstādi nav izsniegti no SPUV izstādīšanai 14 dienu laikā, par to elektroniski un/vai telefoniski jāinformē LVM kontaktpersona, kas administrē SPUV un LVM savstarpēji

noslēgto līgumu par MRM uzglabāšanu un izsniegšanu. Tālākā rīcība atbilstoši LVM kontaktpersonas norādījumiem.

11. Ja atlaidinātie kailsakņu stādi nav izsniegti no SPUV izstādīšanai 7 dienu laikā, par to elektroniski un/vai telefoniski jāinformē LVM kontaktpersona, kas administrē SPUV un LVM savstarpēji noslēgto līgumu par MRM uzglabāšanu un izsniegšanu. Tālākā rīcība atbilstoši LVM kontaktpersonas norādījumiem.
12. MRM iepakojumu (maisus un/vai kastes) pēc MRM izstādīšanas LVM nolīgts Uzņēmējs nodod atpakaļ SPUV, kur tiek nodrošināta normatīviem atbilstoša izlietotā iepakojuma utilizēšana.
13. MRM, kas ir saņemts SPUV un nav izlietots, tiek nodots atpakaļ SPUV atbilstošā kvalitātē, sastādot par to nodošanas - pieņemšanas aktu (4. pielikums).

Meža reproduktīvā materiāla saņemšanas un pagaidu uzglabāšanas kvalitātes prasības

Saīsinājumi

- MRM - meža reproduktīvais materiāls, kas paredzēts mākslīgai meža atjaunošanai vai plantāciju mežaudžu ieaudzēšanai (kailsakņi, kailsakņi ar uzlaboto sakņu sistēmu un ietvarstādi).

Definīcijas

- Kailsakņi - MRM veids ar vaļēju sakņu sistēmu;
- Kailsakņi ar uzlaboto sakņu sistēmu - MRM veids ar vaļēju, vertikāli orientētu, kompakto sakņu sistēmu (sakņu kamolu);
- Ietvarstādi - MRM veids ar slēgtu, vertikāli orientētu, kompakto sakņu sistēmu, kas ietverta augsnes substrātā (kūdras substrātā).

MRM saņemšana

Saņemot MRM jāpārliedz par:

- MRM izcelsmes atbilstību - salīdzina iekšējās kustības pavadzīmē minēto informāciju ar rakstīto uz MRM iepakojuma etiķetes;
- MRM atbilstību zemāk minētajām kvalitātes prasībām:
 - Valsts meža dienesta izsniegts sertifikāts;
 - nav mehānisku virszemes daļas, sala un sakņu sistēmas bojājumu;
 - labi izveidota, biezi sazarota, kompakta sakņu sistēma;
 - neizstīdējuši, pārkoksnējušies pēdējā gada dzinumi;
 - virszemes daļas un sakņu sistēmas garuma attiecība 2:1 līdz 3:1, (bērza ietvarstādiem līdz 5:1);
 - taisns stumbrs, izteikts centrālais dzinums;
 - nav redzamu slimības pazīmju;
 - ir sekojoši minimālie izmēri:

Koku suga	Virszemes daļas garums (cm)	± novirze	Minimālais sakņu kakla caurmērs (mm)	± novirze
		(cm)		(mm)
Priede ietvarstāds	7 – 15	—	2	-
	10 – 30	2	3	1
	30 un lielāki	2	4	1
Priede kailsaknis	10 – 20	2	3	1
	20 – 30	2	4	1
Egle ietvarstāds	20 – 40	2	3	1
Egles kailsakņi ar uzlaboto sakņu sistēmu	20 – 40	-	4	1
	25 - 50	5	6	1
	50 – 80	5	6	1
	80 un lielāki	5	6	1
Bērzs, melnalksnis ietvarstādi	20 - 30	2	3	1
	30 - 60	2	4	1
	60 - 90*	4	4	1
Bērzs, melnalksnis kailsakņi ar uzlaboto sakņu sistēmu	30 – 60	5	4	1
	60 - 130	5	7	1
	130 un lielāki	5	7	1
Ozols kailsaknis	30 – 60	5	6	1
	60 - 130	5	8	1
	130 un lielāki	5	10	1

MRM pagaidu uzglabāšana un aprūpe līdz stādīšanai

Kailsakņi un kailsakņi ar uzlabotu sakņu sistēmu:

- kailsakņus un kailsakņus ar uzlabotu sakņu sistēmu, kas ievietoti maisos, neizņemtus var uzglabāt līdz 1 nedēļai, ja gaisa temperatūra nepārsniedz +16°;
- maiši obligāti novietojami ēnā, vertikāli vai guļus, bet nekādā gadījumā maiss uz maisa;
- uzglabājot maisos kailsakņus un kailsakņus ar uzlabotu sakņu sistēmu, nodrošināmi tādi apstākļi, lai stādi elpotu un nenotiktu to izsušana. To nodrošina maisos izdurot caurumus. Pastāvīgi seko līdzī stādu kvalitātes izmaiņām.

Ietvarstādi (sasaldēti):

- no SPUV uz stādīšanas vietām izsniedzami tikai atļaidināti ietvarstādi. Atļaidināšanai jānotiek lēni un tā aizņem apmēram divas nedēļas;
- ietvarstādu kastes atļaidināšanas laikā nedrīkst atrasties uz paletes. Tās jānoņem un jānovieto tā, lai kastu apakšas iespējami blīvāk piegulētu augsnei (grīdas segumam). Uz augsnes vai grīdas novietotajās kastēs ietvarstādi atkusīs vienmērīgāk un to substrāts ilgāk saglabās mitrumu. Kastēm jāatver perforētie rokturi;
- ietvarstādu kastes jānovieto ēnainā vietā vai jāpārklāj tās ar auduma pārsegu;
- ietvarstādu kastes nav pieļauts novietot vienu virs otras;
- atļaidināti ietvarstādi jāaplaista vidēji ik pēc 5-6 dienām, tādā mērā, ka, ar roku saspiežot stāda augsnes substrātu, no tā iztek **dažas** ūdens **piles**;
- ja kastēs uzkrājas liekais ūdens, kastu apakšpusē jāizgriež caurumi ūdens novadīšanai.

Ietvarstādi (atļaidinātie vai nesaldētie):

- uzreiz pēc saņemšanas ietvarstādu kastēm jāatver perforētie rokturi, lai stādiem piekļūtu gaiss;
- ietvarstādu kastes jānovieto ēnainā vietā vai jāpārklāj ar auduma pārsegu;
- starp novietotajām ietvarstādu kastu rindām jāatstāj atstarpe, lai vajadzības gadījumā pa tām varētu pārvietoties, atvērt kastes un veikt stādu laistīšanu;
- ietvarstādi jāaplaista vidēji ik pēc 5-6 dienām, tādā mērā, ka, ar roku saspiežot stāda augsnes substrātu, no tā iztek **dažas** ūdens **piles**.

MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA
NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS UZSKAITES LAPA Nr. _____

STĀDU PAGaidu UZGLABĀŠANAS VIETA

MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA SANĒMĒJS

(uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds)

[illegible]

A K T S

Izvērtējot no:

1. _____ kokaudzētavas
ar iekšējo pavadzīmi Nr. _____ vai
2. _____ SPUV
ar nodošanas – pieņemšanas aktu Nr. _____ izsniegto_MRM
(_____),
(suga un stādmateriāla veids)

tika konstatēts, ka kvalitātes prasībām atbilstoša meža reproduktīvā materiāla apjoms ir par
_____ gab. mazāks kā norādīts MRM nodošanas – pieņemšanas aktā

Tika pieņemts lēmums: (atbilstošo atzīmēt ☒)

☐ Pieņemt izsniegto, kvalitātes prasībām atbilstošo, meža reproduktīvo materiālu
(_____), _____ gab.
(suga un stādmateriāla veids)

☐ Pieņemt izsniegto, kvalitātes prasībām neatbilstošo, meža reproduktīvo materiālu
(_____), _____ gab.
(suga un stādmateriāla veids)

☐ Nepieņemt izsniegto meža reproduktīvo materiālu un nodot to atpakaļ
(_____), _____ gab.
(suga un stādmateriāla veids)

Sastādīja: _____
vārds, uzvārds, amats

Paraksts: _____

Datums: _____

Piekrītu: _____
vārds, uzvārds, amats

Paraksts: _____

Datums: _____

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

202_. g. _____

UZŅĒMĒJS _____

nodod, un*(uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds)*SPUV pārstāvis _____ **pieņem** materiālā atbildībā*(vārds, uzvārds, amats)*

sekojošu meža reproduktīvo materiālu:

Meža reproduktīvā materiāla veids	Sertifikāta Nr.	Pavadzīmes Nr.	Skaitis (gab.)

Nodeva

UZŅĒMĒJS

Pieņēma

SPUV pārstāvis

*uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds*_____
vārds, uzvārds, amats